



SPAD Version 9.2 - Licence monoposte

Téléchargement - Activation

NB : installation sur MAC

Attention SPAD n'est pas compatible à partir MAC OS Big Sur. Dans ce cas installé une VM Windows

Pour toute installation sur MAC, il faut avoir Java

<https://www.java.com/fr/download/manual.jsp>

télécharger manuellement Windows Hors ligne (64 bits)

↳ la version 9 de Coheris SPAD convertira automatiquement vos projets V7 ou V8 en format version 9. Ceux ci ne seront alors plus lisibles par la version 7 ou la version 8.

↳ Conseil : Avant de convertir vos projets de V7 ou V8, nous vous conseillons de les archiver.

1. Téléchargement

Connectez-vous à : <https://download.coheris.com>

En minuscules, entrez vos Login/Mot de passe

Login : **spad9.2**

Mot de passe : **spad**

*Et cliquez sur le bouton « **Se connecter** ».*

*Sélectionnez le fichier « **SPAD9.X (9.X.XX)** » correspondant à votre OS (Windows, Mac ou Linux)*

*Puis, dans la fenêtre suivante, cliquez sur « **Télécharger le fichier** ».*

❶ Vous obtenez ainsi le fichier : **Setup_SPAD9.X.XX.exe**

2. Installation

Double-cliquez sur ce fichier pour installer SPAD 9


- ① Pour installer SPAD, vous devez être administrateur de la machine.

Installez la version « **Licence monoposte** »


- ① Après l'installation, vous devez activer votre licence.

3. Activation de la licence


Lancez SPAD via le menu démarrer ou à partir de l'icône sur le bureau.



Laissez les répertoires par défaut pour les projets et préférences (vous pourrez les changer ultérieurement si besoin). Cliquez sur Ok



① SPAD vous avertit ensuite que votre licence n'est pas activée :



Répondez « Oui » pour ouvrir le gestionnaire de licence

- ① Dans l'interface du gestionnaire, toutes les méthodes de SPAD sont marquées par une croix rouge (non disponibles), votre identifiant machine doit être renseigné.

The screenshot shows the 'Licence SPAD' window with the following sections:

- Informations d'enregistrement:** Fields for 'Numéro de licence', 'Code client ou Nom de l'organisme', 'Utilisateur', 'email (identifiant)', 'Nom du professeur (seulement pour les étudiants)', and 'Identifiant machine' (pre-filled with 'G973-GF1D-CA97-D4BE-D920-1E20'). An 'Obtenir ma licence' button is at the bottom.
- Liste des méthodes:** A table with columns 'Méthode', 'Statut', and 'Information'. All methods have a red 'X' in the 'Statut' column.
- Liste des fichiers d'activation:** A table with columns 'Nom', 'Utilisateur', 'Validité', 'Date fin', and 'Commentaire'. It is currently empty.

Méthode	Statut	Information
Imports / Exports de données	×	
Data Management	×	
Statistiques descriptives et tests	×	
Analyses factorielles	×	
Classifications - Typologies	×	
Modélisation statistique	×	
Modèles structurels	×	
Algorithmes de Data Mining	×	
Séries chronologiques	×	
Langages de script	×	
Industrialisation - Archivage	×	
Process	×	
Text Mining	×	

Nom	Utilisateur	Validité	Date fin	Commentaire
-----	-------------	----------	----------	-------------

Remplissez les informations d'enregistrement :

Numéro de licence : 92-0000

Code client : 1UNI866

Utilisateur :


Nom du professeur (seulement pour les étudiants) : ABDESSELAM

Puis cliquez sur le bouton « Obtenir ma licence ».


Cliquer sur ce bouton fait apparaître une fenêtre qui vous permet de copier ces informations dans le presse-papiers. Collez ensuite le contenu du presse-papiers dans un mail de demande d'activation de licence à envoyer à l'adresse : licence-spad@coheris.com

- ① A réception de votre mail, nous vous enverrons un fichier d'activation, en pièce jointe, que vous devrez ajouter dans cette interface.

Votre fichier d'activation copié sur votre disque dur, lancez SPAD puis retournez dans cette interface (Outils > Votre licence) et cliquez sur le bouton « Activation de la licence » puis « Ajouter un fichier d'activation » pour sélectionner le fichier d'activation de votre licence copiée sur votre machine. Ce fichier a pour extension « *.spadkey ».



Validez la sélection du fichier en cliquant sur le bouton « Ouvrir » dans la boîte de dialogue.



- ① SPAD vous avertit de la prise en compte du fichier d'activation, une ligne apparaît dans la liste des fichiers d'activation de votre licence.

Vérifiez que les méthodes auxquelles vous avez droit ont bien le statut .

- ① Vous pouvez désormais utiliser SPAD.